

Виртуальная АТС для малого и среднего бизнеса

Инструкция по настройке

IP софтона CSipSimple для OS Android
для работы с услугой «МТТ Бизнес»

МТТ Бизнес - комплексное решение для телефонизации офиса. Его удобный интуитивно понятный веб-интерфейс позволяет пользователю самостоятельно оперативно подключить необходимые услуги, а также производить различные настройки.



Оглавление

1. Установка приложения CSipSimple	2
2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес.....	3
3. Настройка приложения CSipSimple.....	4

1. Установка приложения CSipSimple

CSipSimple – это свободный SIP клиент, исходный код распространяется на условиях лицензии GPLv3a.

Официальный сайт: <https://code.google.com/p/csipsimple/>

Перейдите по ссылке на [CSipSimple](#) из браузера или найдите программу в приложении Google Play на смартфоне.


Нажмите установить.

2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес

В личном кабинете [МТТ Бизнес](#) переходим в раздел «Настройки» -> «Рабочие места».

Открываем существующее рабочее место или создаём новое.

Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»:



SIP-телефон SIM-карта Софтфон Skype

SIP телефон - это аппаратный (стационарный) или программный (специализированное программное обеспечение) телефоны, позволяющие осуществить телефонные вызовы с использованием технологии VoIP (голос, передаваемый по интернет-протоколу SIP). Также данный тип используется для настройки SIP оборудования.

Настройки для оборудования: SIP ID IP-адрес

SIP-Сервер: **login.mtt.ru***

Логин * Пароль на оборудовании *

883140776031102 **Wb6GHYMe+** [Сгенерировать пароль](#)

* При настройке оборудования обязательно указывайте DNS-имя Показывать пароль


Сохранить


SIP-Сервер: **login.mtt.ru**
 SIP-ID: **883140776XXXXXX**
 Пароль: **XXXXXXXXXX**

Внимание! В качестве примера на всех скриншотах указан демонстрационный SIP ID вида 883140776XXXXXX. Вместо него везде необходимо указать ваш SIP ID из Вашего личного кабинета.

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер, который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах с данного рабочего места.

Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел «Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного номера на рабочее место:



+7 (812) 426-95-53  **Администратор (100) - 90 сек.**


Более подробно о возможностях обработки входящих вызовов вы можете узнать в [руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес](#).

3. Настройка приложения CSipSimple

После установки и запуска приложения появится экран быстрой настройки - выберите необходимые вам параметры и нажмите «Сохранить».

Далее на экране «Аккаунты» выбираем «Добавить аккаунт».

В меню «Выбрать мастера настроек» выбираем «Basic».




Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:

Название аккаунта — любой текст, это название учетной записи для вашего удобства, например «**Степан**».

Пользователь — **SIP ID**, полученный в настройках Рабочего места;

Сервер — **login.mtt.ru**;

Пароль — **пароль для SIP ID**. Не путайте с паролем от личного кабинета пользователя.



The screenshot shows a mobile application interface for configuring an account. At the top, there is a status bar with icons for Wi-Fi, signal strength, battery (74%), and time (11:22). Below the status bar is a header with a blue 'IP' icon and the text 'Изменить'. The main content area consists of several rows, each with a label and a text input field:

- Название аккаунта**: Степан
- Пользователь**: 883140776425231 (highlighted with a green box)
- Сервер**: login.mtt.ru (highlighted with a red box)
- Пароль**: ***** (highlighted with a blue box)

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Отмена' (Cancel) on the left and 'Сохранить' (Save) on the right. A red arrow points to the 'Сохранить' button.

После ввода параметров нажмите кнопку «Сохранить».

На этом всё, можно звонить.

